

Kvikguide til WLX Pro opdateringssoftware

Du har brug for følgende tilbehør til firmwareopdateringen af WLX Pro cylinderen / WLX Pro Repeater:

1 x WLX Pro opdateringskabel

1 x WLX Pro opdateringssoftware



WLX Pro Updater-softwaren virker kun på en computer med et Windows 10-operativsystem eller nyere.

Signaturforklaring:




Connect







Disconnect



FW Update

	<ol style="list-style-type: none">1. Åbn WLX Pro opdateringssoftwaren2. Sæt WLX Pro opdateringskablet ind i laptoppens serielle USB-port.3. Sæt mikro-USB-stikket i porten på den komponent, der skal opdateres. (Cylinder lyser kort grønt)4. Vælg COM-porten på opdateringskablet under "Select USB"5. Klik på symbolet "Connect"
---	---

 <p>The screenshot shows the 'WXL Updater' window. At the top, it says 'Please select an action'. Below this, there is a circular refresh icon (a circle with a curved arrow) enclosed in a red square box. At the bottom right, there is an 'ABUS' logo and the word 'Connected' at the bottom left.</p>	<p>Klik nu på symbolet FW-opdatering</p>
 <p>The screenshot shows the 'WXL Pro Updater' window. The title is 'FW Update'. It displays 'Current FW Version: 01.28' and 'New FW Version:'. Below this, it says 'Please select a file' next to a file selection button (three dots) labeled '1'. Below that is an 'Update' button labeled '2'. At the bottom, it says 'Connected with J8600117'.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Vælg den nye firmware2. Klik på "Opdater"

	<p>Opdateringen gennemføres</p>
	<p>Når opdateringen er afsluttet, initialiseres cylinderen og går tilbage til sin udgangstilstand</p>