

Guía rápida para la actualización del software de WLX Pro

Para la actualización del firmware de un cilindro WLX Pro / Repetidor WLX PRO, se necesitan los siguientes accesorios:


- 1x cable de actualización WLX Pro
- 1x software de actualización WLX Pro








Die WLX Pro Updater Software funktioniert nur auf einem Rechner mit **Windows 10** Betriebssystem oder höher.

Leyenda:

-  Connect
-  Disconnect
-  FW Update

	<ol style="list-style-type: none">1. Abra el software de actualización WLX Pro2. Conecte el cable de actualización WLX Pro al puerto USB serial del ordenador portátil.3. Enchufe el conector micro USB en el puerto del componente que desea actualizar. (El cilindro se ilumina brevemente en verde)4. En "Select USB", seleccione el puerto COM del cable actualizador5. Haga clic en el símbolo "Connect"
---	---

 <p>WXL Updater</p> <p>Please select an action</p> <p>Refresh icon highlighted</p> <p>Connected</p> 	<p>Ahora, haga clic en el símbolo FW Update</p>
 <p>WXL Pro Updater</p> <p>FW Update</p> <p>Current FW Version: 01.28</p> <p>New FW Version:</p> <p>Please select a file <input type="button" value="..."/> 1</p> <p><input type="button" value="Update"/> 2</p> <p>Connected with J8600117</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione el nuevo firmware2. Haga clic en "Update"

	<p>El proceso de actualización está en curso</p>
	<p>Una vez finalizada la actualización, el cilindro se inicia y vuelve a su estado de partida</p>