

Snabbguide till programvaran WLX Pro Update




För att uppdatera firmwaren hos en WLX Pro-cylinder / WLX PRO repeaters behöver du följande tillbehör:


- 1 x WLX Pro Updater-kabel
- 1 x WLX Pro Updater-programvara







WLX Pro Updater-programvaran fungerar bara på en dator med ett Windows 10-operativsystem eller högre.

Förklaring:

-  Connect (anslut)
-  Disconnect (koppla från)
-  FW Update (firmwareuppdatering)

 <p>The screenshot shows the 'WLX Pro Updater' application window. At the top left, there are three icons: a connected link (5), a disconnected link, and a question mark. Below these is the 'Communication configuration' section. A red box highlights the 'Select USB' dropdown menu (4), which currently shows 'COM8'. Below the dropdown, the following information is displayed: 'Description: USB Serial Port', 'Manufacturer: FTDI', 'Vendor Identifier: 0403', and 'Product Identifier: 6001'. At the bottom of the window, it says 'Disconnected'.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Öppna programvaran WLX Pro Updater2. Sätt in WLX Pro Updater-kabeln i datorns USB-utgång.3. Anslut mikro-USB-kontakten till porten på den komponent som ska uppdateras. (Cylinder lyser kort grönt)4. Under "Select USB" väljer du COM-porten för uppdateringskabeln5. Klicka på symbolen "Connect"
--	--

 <p>The screenshot shows the 'WXL Updater' window. At the top, it says 'Please select an action'. Below this, there is a circular refresh symbol (a circle with a curved arrow) enclosed in a red square box. At the bottom right, there is an 'ABUS' logo and the word 'Connected' at the bottom left.</p>	<p>Klicka sedan på symbolen "FW Update"</p>
 <p>The screenshot shows the 'WXL Pro Updater' window. The title is 'FW Update'. It displays 'Current FW Version: 01.28' and 'New FW Version:' followed by an empty text field. Below this is a 'Please select a file' label, a file selection button (three dots), and an 'Update' button. The status bar at the bottom says 'Connected with J8600117'. Red numbers '1' and '2' are placed next to the file selection button and the 'Update' button, respectively.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Välj ny firmware2. Klicka på "Update"

	<p>Uppdateringen genomförs</p>
	<p>När uppdateringen har avslutats initierar cylindern och återgår sedan till sitt utgångstillstånd</p>