

ACCESS COMPONENT UPDATER

Quick Guide



abus.com



1. Inledning

1.1. Funktioner

ABUS "Access Component Updater" används för att uppdatera den fasta programvaran i TECTIQ-beslag, TECTIQväggläsare, WLX Pro-repeatern och cylindrarna i TECTIQ- och WLX Pro-familjen. Med TECTIQ kan uppdateringen av den fasta programvaran även överföras trådlöst med Admin App via Bluetooth. IP-adressen för uppdateringsterminalen kan också ställas in med hjälp av "Access Component Updater".

1.2. Förkunskapskrav

För att använda ABUS Access Component Updater behöver du följande:

- ABUS Micro-USB Updater-kabel (artikelnummer: ACAC00043)
- Access Component Updater Software, tillgänglig på: <u>www.abus.com/product/ttsg10000</u>
- Windows-dator, krav: 1x USB-A-anslutning, Windows 10/11

1.3. Nedladdning och installation

- Ladda ner den senaste versionen av programvaran: <u>www.abus.com/product/ttsg10000</u>
- Packa upp .zip-filen och utför installationen
- Om så krävs, installera även drivrutinen i nedladdningsfilen för programvaran

2. Användning

2.1. Uppdatering av firmware

Ladda ner den senaste firmware-datan. Du hittar dessa på abus.com i nedladdningarna för respektive dörrprodukt. Alla länkar är listade i tabellen nedan:

WLX Pro Repeater	WLX Pro cylinder	TECTIQ cylinder	TECTIQ-montering	TECTIQ väggläsare
100 1 (- 1 -				
<u>Länk</u>	<u>Länk</u>	<u>Länk</u>	<u>Länk</u>	<u>Länk</u>

 Anslut uppdateringskabeln till mikro-USB-uttaget på dörrkomponenten. Strömförsörjningen måste också anslutas till väggläsarens styrenhet och WLX Pro-repeatern





- 2) Anslut uppdateringskabeln till din PC, starta programmet och välj den USB-port som används
- 3) Klicka sedan på "Anslut"
- 4) Om ett felmeddelande visas: Kontrollera i Enhetshanteraren om den drivrutin som krävs är installerad. Du hittar den i nedladdningsfilen för Access Component Updater
- 5) När dörrkomponenten är ansluten visas HW-versionen, installationsnumret, FW-versionen och serienumret

6) Välj den FW-fil som tidigare laddats ner från abus.com och klicka sedan på "Update"

- Uppdateringen av den fasta programvaran utförs och komponenten startar om efter överföringen. Efter slutförandet visas ett meddelande om den lyckade uppdateringen
- När du har lyckats visas den nya firmwareversionen. Du kan koppla från anslutningen med knappen "Disconnect" och sedan dra ut USB-kabeln





2.2. Ställ in IP-adress för uppdateringsterminal

Du kan hitta och lägga till uppdateringsterminaler i Access Manager via mDNS. Alternativt kan du lägga till dem via IPadressen. Vid leverans får uppdateringsterminalen sin IP-adress via DHCP-servern. När du har lagt till via IP-adressen eller via mDNS kan du definiera en fast IP-adress för uppdateringsterminalen i Access Manager.

Om du vill ställa in en fast IP-adress innan du integrerar nätverket kan du göra det med Access Component Updater. Gör på följande sätt:

- Anslut uppdateringskabeln till mikro-USB-uttaget på Update Terminal-kontrollenheten. Strömförsörjningen (12 V DC nätaggregat eller PoE) måste också anslutas. Läsarenheten behöver inte anslutas
- 2) Anslut uppdateringskabeln till din PC, starta programmet och välj den USB-port som används
- 3) Klicka sedan på "Anslut"
- Om ett felmeddelande visas: Kontrollera i Enhetshanteraren om den drivrutin som krävs är installerad. Du hittar den i nedladdningsfilen för Access Component Updater.
- 5) När dörrkomponenten är ansluten visas HW-versionen, installationsnumret, FW-versionen och serienumret
- 6) Välj nätverksikonen i det övre menyfältet

7) Ange önskad IP-adress, subnätmask och gateway. Klicka sedan på "Apply"

_				
	Access Component Updater	-		×
С	O P A			
C	2 0 1			
'	communication configuration			
	Select USB			
	COM5		\sim	
	Description: USB Serial Port			
	Manufacturer: FTDI			
	Vendor Identifier: 0403			
	Product Identifier: 6001			
	CABLES Security Tech Germany			
Dis	connected			



📕 Access Component Updater — 🗆 🗙					
880	2				
Network Setting					
O DHCP					
Fix IP address					
Fix IP address	192.168.101.3				
Subnetmask	255.255.255.0				
Gateway	192.168.178.1				
		Apply			
	ABUS				
	Security Tech Germany				
Connected with 09740027 .::					



- 8) Ett meddelande om omstart visas. Du kan sedan klicka på "Connect" igen och kontrollera om IP-adressen har accepterats
- 9) Koppla bort anslutningen genom att klicka på "Disconnect" och dra ut mikro-USB-kabeln igen

IP setting	Х
Device will reboot, please connect again	
ОК	

ABUS I Security Center GmbH & Co. KG abus.com

Linker Kreuthweg 5 86444 Affing Tyskland

Telefon: +49 82 07 959 90-0 Fax: +49 82 07 959 90-100

sales@abus-sc.com

© Alla rättigheter förbehålls.

10 / 2024